

Q メールソフトの設定方法を教えてください。(レンタルサーバープラン【B】パーソナルプラン／シェアプラン)

A 回答

一般的とされるメールソフトをご利用いただく際の設定方法についてご説明します。

メールソフトに設定をおこなう場合、主に以下5点の情報を設定いただく必要があります。

受信サーバー	設定情報に記載のメールサーバー名をご入力ください。
送信サーバー	設定情報に記載のメールサーバー名をご入力ください。
メールアドレス	設定情報に記載のメールアドレスをご入力ください。 ※ @以降のドメイン名部分もご入力ください。
パスワード	設定情報に記載のメールアドレスのパスワードをご入力ください。
ユーザー名	メールアドレスがユーザー名になりますので、上項「メールアドレス」と同じ内容になります。

また、送受信の際の通信(プロトコル)、認証方式は以下のものがご利用いただけます。

	プロトコル	ポート番号	暗号化
受信用	POP3	110	×
	POP over SSL	995	○
	IMAP	143	×
	IMAP over SSL	993	○
送信用	SMTP	587	×
	SMTP over SSL	465	○

● POINT

■ POP3

このプロトコルの場合、メール受信をおこなうとメールソフトの中にメールデータをダウンロードします。つまり、受信したメールデータはお客様のPC(メールソフト)内に存在することになります。

「サーバーとの通信が受信操作時のみに抑えられる」や「メールサーバーのディスク使用容量を抑えられる」といった利点があります。

■IMAP

このプロトコルでは、メールソフトを介してメールサーバー上の受信箱を閲覧します。

そのため、メールを閲覧する場合、受信済みのメールであってもメールサーバーへの通信がその都度必要となります。

「お客様のPCのディスク使用容量を抑える」や「インターネット環境があればどこからでも確認できる」といった利点があります。

IMAPでは基本的にメールサーバーにメールが溜まり続けていきます。メールサーバーのディスク容量はアカウントごとに設定可能です。メールソフト上でメールを削除するとサーバーからも削除されますので、容量が上限いっぱいになってしまうよう定期的に整理しましょう。

■SMTP

メール送信用のプロトコルです。

ポート番号:25はご利用いただけません。ご注意ください。

■POPOverSSL / IMAPoverSSL / SMTPoverSSL

各プロトコルに関して、暗号化した通信を使用したものです。

より安全にご利用いただける利点があります。

認証方式		利用可否
SMTP AUTH	CRAM-MD5	×
	LOGIN	○
	PLAIN	○
APOP		×
POP before SMTP		×

更新日 / 2026年2月19日